



Rehabilitation und Training

Checkliste zur Pferdethermografie

Vorbedingungen Pferd

- ✓ Das Pferd mind. 2-3 Stunden vor der Thermografie in den Stall bringen - keine direkte Sonneneinstrahlung aufs Pferd.
- ✓ An Tagen mit starker Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 25°C das Pferd am besten nachts vorher im Stall lassen.
- ✓ Das Pferd sollte sauber und trocken sein. Kein verklebtes oder verdrecktes Fell oder Schwitzstellen von Sattel oder anderem Zubehör.
- ✓ Hufe sollen sauber und trocken sein, bitte nicht einölen oder fetten.
- ✓ KEINERLEI Salben, Gels oder Sprays am Pferd verwenden.
- ✓ Decken, Gamaschen/Bandagen mind. 2-3 h vor der Thermografie abnehmen.
- ✓ Das Pferd sollte vorher nicht geritten oder longiert werden, außer dies wurde im Vorgespräch so vereinbart.
- ✓ Mähne hochstecken oder hochflechten
- ✓ Schweif einflechten/hochknoten

Idealerweise wird das Pferd am Vorabend gründlich geputzt, mind. jedoch 1 h vorher. Bitte geben Sie im Vorgespräch an, ob das Pferd geschoren ist oder Medikamente (wie zB Entzündungshemmer) bekommt.

Geeigneter Ort für die Aufnahmen

- ✓ Aufnahmeort mind. überdacht, besser drinnen
- ✓ KEIN direktes Sonnenlicht, Regen oder Zugluft
- ✓ Homogener Hintergrund (zB Betonwand) – KEINE Fliesen
- ✓ KEINE Wärme- oder Lichtquellen (zB Fenster oder Glühlampen – Neonlicht geht)
- ✓ trockener, möglichst ebener und fester Untergrund

Das PferdeVital-Team erstellt keine schulmedizinischen Diagnosen!

Auf Wunsch arbeiten wir gerne mit deinem Tierarzt und/oder Hufschmied zusammen.